



LA DSN, UNE SEULE DÉCLARATION POUR LES REMPLACER TOUTES

L'amorçage des contrats en DSN

⇒ **Phase 3**

L'amorçage des contrats en DSN

Le présent guide a pour but de vous aider à paramétrer votre logiciel de paie pour constituer votre DSN.

Sont concernés par ce guide : vos contrats Prévoyance ou Complémentaire santé souscrits auprès d'une institution de prévoyance ou mutuelle.

L'amorçage, qu'est-ce que c'est ? Et à quoi ça sert ?	3
Les données d'amorçage au titre de CARPILIG/P	4
L'intégration des données dans votre logiciel de paie	4
Où trouver les fiches de paramétrages de mon établissement ?	4
La structure et le contenu d'une fiche de paramétrage	5

L'amorçage, qu'est-ce que c'est ?

Et à quoi ça sert ?

Un des objectifs majeurs de la DSN est de permettre à un établissement de déclarer, chaque mois, dans un fichier unique, l'ensemble des cotisations dues et des salaires de son établissement pour le compte d'autres établissements :

- à tous les organismes collecteurs,
- pour tous les salariés de l'établissement,
- pour tous les contrats collectifs de l'établissement.

La DSN est donc un fichier riche en informations de différentes natures :

- L'établissement,
- Les salariés,
- Les contrats,
- Les cotisations dues.

La DSN a vocation à remplacer les DUCS (déclarations unifiées de cotisations sociales) et les DADS-U (déclarations annuelles de données sociales unifiées).

L'amorçage consiste à enregistrer dans le logiciel de paie les données techniques relatives aux contrats pour l'ensemble des organismes collecteurs.

Les données d'amorçage sont transmises par chaque organisme complémentaire (ou son éventuel délégataire) dans des fiches de paramétrages personnalisées pour chaque établissement.

Ces fiches sont disponibles sur votre espace personnel IZILIO ou Net-Entreprises.

Les données d'amorçage au titre de CARPILIG/P

Le domaine couvert par Groupe Lourmel concerne les contrats d'Assurance de personnes :

- La prévoyance,
- Les frais médicaux.

L'intégration des données dans votre logiciel de paie

Il existe deux manières d'enregistrer les données d'amorçage communiquées dans la fiche de paramétrage :

- 1 Automatiquement (flux XML) si votre logiciel de paie le permet,
- 2 À défaut, en saisie manuelle.

Où trouver les fiches de paramétrages de mon établissement ?

Vous pouvez consulter, dès à présent, les fiches de paramétrages soit dans votre espace Net-Entreprises, soit dans votre espace IZILIO. Elles sont disponibles au format XML.

La structure et le contenu d'une fiche de paramétrage.

Votre fiche de paramétrage contient les informations d'identification suivantes :

- Le Siret de l'établissement destinataire de la fiche,
- Les caractéristiques de l'organisme complémentaire qui produit la fiche.

```
<FICHE IdentifiantFiche= »68391« dateHeureCreation= »2016-10-11T00:32:21.054+02:00 «Version= »136 «>  
<Entreprise SIREN=»xxxxxxxx«RaisonSociale=»IMP XXX XX« NIC=»000XX« />  
<ProducteurFiche CodeProducteur= »P0978« RaisonSocialeProducteur=»CARPILIG-PREVOYANCE« />  
<ContactTechniqueFiche Nom=»Contact DSN« Tel=»0140602000« Mail=»simplifications@lourmel.asso.fr« />  
<ContactGestionnaireFiche Nom=»Contact DSN« Tel=»0140602000« Mail=»simplifications@lourmel.asso.fr« />
```

Siret de l'établissement
destinataire de la fiche

Organisme complémentaire
qui produit la fiche

Les informations sont présentées par «groupes» à l'intérieur desquels on trouve les contrats.

Un group correspond à une catégorie de personnel (ouvriers, cadres...), et il est composé d'un numéro d'ordre et d'un libellé.

- Le critère de regroupement dépend de chaque OPS et l'information portée ne correspond pas, en tant que tel, à une rubrique de la DSN.

```
<GROUPE LibelleGrp=»CADRES« NumeroGrp=»00001«>  
<GROUPE LibelleGrp=»ARTICLES 36« NumeroGrp=»00002«>  
<GROUPE LibelleGrp=»CADRE ET ASSIMILES« NumeroGrp=»00003«>  
<GROUPE LibelleGrp=»ETAM« NumeroGrp=»00004«>  
<GROUPE LibelleGrp=»OUVRIERS« NumeroGrp=»00005«>
```

Les paramètres des contrats constituent le cœur de la fiche de paramétrage. Les paramètres présents dans la fiche et qu'on retrouve obligatoirement dans la DSN sont les suivants :

- La référence de l'organisme qui gère le contrat (structure S21.00.15.002 de la DSN)
- La référence du contrat (structure S21.00.15.001 de la DSN)

```
<GROUPE LibelleGrp= »CADRES« NumeroGrp=»00001«>  
<ParametresContrats DateDebutValidite=01012017«Changement=»03«>  
<Organisme CodeOC=»P0978«/>  
<Contrat LibelleContrat= »PREVOYANCE SUP CADRE PRE-DC« ReferenceContrat=»PRV12935635.0100«/>  
<Population LibellePopulation=»CADRES« CodePopulation=»1.0040303.000«/>
```

Code de l'organisme
qui gère le contrat

Référence du contrat

Pour en savoir plus sur les particularités de la norme DSN, consultez nos guides de paramétrage *Assurance de personnes*.